










Cuando se tiene problemas con la impresión desde SIESA 8.5c, es decir la impresora es diferente a una de impacto (impresora de punto), o no se tiene una compatible:




Esta función es compatible con Windows o Con Linux, en este ultimo lo único que se debe de tener presente es que la carpeta PRT debe de estar compartida y se pueda ver por samba (Por Windows)



Se debe descomprimir el paquete DOSPRINTER.	
Se copian A nivel local (Servidor de impresión) o de empresa o Windows (para evitar ser borrados) se bajan los archivos RunMe.bat y DOSPrinter.exe	
Identificar el sitio del /PRT/ (del servidor de SIESA 8.5c) para direccionar correctamente el archivo ejecutable DosPrinter (RunMe.bat)	



Al imprimir por pantalla (Disco) el usuario utilizar *.P01, donde 01 sera el valor a cambiar para ejecutar el programa.

Se edita el archivo RunMe.bat, teniendo presente de modificar la línea de ejecución, ya que es fundamental para la respectiva impresión.	
Entonces ingresamos la línea, teniendo presente la terminación ya que esta es la que permite activar la impresión.	C:\UNO\UNO85C_DOSPRINTER\prt*.P99 
Se ejecuta el RunMe.bat desde Windows, y con el direccionamiento anterior.	
Se ejecuta el programa y este sube un programa el cual se aloja en la barra de tarea, lo Configuramos.	


Y configurar.	
Aquí se observa las configuraciones ingresadas dentro del RunMe.bat; se debe configurar el OUTPUT: PDF, además de Delete input file after print, ya que el sistema debe borrar el archivo con extensión *.p99	
En S1ESA 8.5c, se ingresa a impresoras, para configurar	




Se agregan las secuencias de escape, esto con el fin de que el sistema comprima las impresiones y las deje como si estuviese imprimiendo a IMPRESORA DE PUNTO	
Se debe configurar la impresora 01, como se muestra en la imagen, porque el programa se asocia siempre a este dispositivo. Y con esto ya queda finalizada la impresión a PDF, y por consiguiente a cualquier impresora.	
Al realizar una impresión se debe seleccionar D, disco.	
Y aquí se debe digitar la terminación de la configuración del DOSPRINTER. Y Este archivo al imprimir se borra.	

Al terminar se continúa como siempre...	
Aquí no se debe de ver el archivo si se fuera a ver por pantalla, el sistema sube de inmediato la impresión PDF.	
Aquí se muestra nuestro documento, con la ventaja que es una impresión de bajo nivel sobre un PDF, es decir la PÁGINA se observa correctamente.	
Al realizar un acercamiento a la imagen	

Si tratamos de mirar nuevamente el archivo, obsérvese el mensaje.	
Si se requiere organizar la ubicación de la hoja (Impresión), se modifica por esta opción. Margen izquierda y Encabezado.	

Solución 2 – Configurar una sola impresora, con Servidor de Impresión el cual será el responsable de enviar todo a la impresor LASER.

Se agregan las secuencias de escape, esto con el fin de que el sistema comprima las impresiones y las deje como si estuviese imprimiendo a IMPRESORA DE PUNTO	
--	--

Se configura la impresora con el direccionamiento correcto. .\PRT\TODO.ALL Todas las impresiones se llamaran TODO.ALL	
Modificación del RunME	
Aquí se observa las configuraciones ingresadas dentro del RunMe.bat; se debe configurar el OUTPU: PDF (IMPRESORA LASER), OUTPU TO: printer. Además de Delete input file after print, ya que el sistema debe borrar el archivo TODO.ALL	

MAUMED MARIN R.
Ejecutivo de Soporte