









Cuando se tiene problemas con la impresión desde S1ESA 8.5c, es decir la impresora es diferente a una de impacto (impresora de punto), o no se tiene una compatible:


Esta función es compatible con Windows o Con Linux, en este ultimo lo único que se debe de tener presente es que la carpeta PRT debe de estar compartida y se pueda ver por samba (Por Windows)

Se debe descomprimir el paquete DOSPRINTER.	
Se copian A nivel local (Servidor de impresión) o de empresa o Windows (para evitar ser borrados) se bajan los archivos RunMe.bat y DOSPrinter.exe	
Identificar el sitio del /PRT/ (del servidor de S1ESA 8.5c) para direccionar correctamente el archivo ejecutable DosPrinter (RunMe.bat)	

Configurar el tipo de impresora , con Servidor de Impresión el cual será el responsable de enviar de generar el archivo PDV.

Se debe configurar la impresora 01, como se muestra en la imagen, porque el programa se asocia siempre a este dispositivo. Y con esto ya queda finalizada la impresión a PDF, y por consiguiente a cualquier impresora.	
Se agregan las secuencias de escape, esto con el fin de que el sistema comprima las impresiones y las deje como si estuviese imprimiendo a IMPRESORA DE PUNTO	
Se configura la impresora con el direccionamiento correcto. Para Windows .\PRT\TODO.ALL Para LINUX ./prtT/TODO.ALL Todas las impresiones se llaman TODO.ALL	
Modificación del RunME.bat	

Se ejecuta el programa y este sube un programa el cual se aloja en la barra de tarea, lo Configuramos.	
Y configurar.	
Aquí se observa las configuraciones ingresadas dentro del RunMe.bat; se debe configurar el OUTPU: PDF (IMPRESORA LASER), OUTPU TO: printer. Además de Delete input file after print, ya que el sistema debe borrar el archivo TODO.ALL	

Al realizar una impresión se selecciona la impresora 10, la de nuestro ejemplo. Esta imprime directamente.	
Aquí sale al pdf, en la realidad Sandra a la impresora.	

MAUMED MARIN R.
Ejecutivo de Soporte